



عيادات الدراسات العليا

(كوفيد -19 ، الإجراءات الاحترازية)

تدابير مكافحة العدوى داخل العيادة:

مصادر التلوث في العيادات تشمل: اللعاب ، الهباء الجوي ، الأدوات والمواد المستخدمة يجب اتباع التدابير التالية المتعلقة بمكافحة العدوى واحتواء الهباء الجوي بدقة:

قبل البدء في الخطوات الإجرائية:

تعتبر نظافة اليدين أمرًا بالغ الأهمية ، ويوصى ببيروتوكول غسل اليدين 5 مرات للأطباء (2 قبل و 3 بعد العلاج). تنطبق نظافة اليدين أيضًا على المرضى.

يجب شطف أدوات طب الأسنان التي تعتمد على الهواء و / أو الماء في الاستخدام المباشر داخل تجويف فم المريض واختبار الأداة (إختبار زائف) لمدة دقيقتين في بداية كل يوم ، وكذلك لمدة 30 ثانية بين المرضى.

يجب شطف فم المريض قبل أى إجراء باستخدام بيروكسيد الهيدروجين 1% ، أو بوفيدين اليود 0.2% إلى 1% لمدة دقيقة واحدة.

أثناء الخطوات الإجرائية:

يجب تنفيذ إجراءات الحماية الذاتية (العباءات - القفازات - أقنعة الوجه مع طبقات حماية المرشح ، واقيات الوجه ، وغطاء القدم لجميع العاملين في العيادة).

تجنب استخدام ضغط الماء المرتفع لأنه يسبب تناثرًا لا ينتمي إلى تصنيف الهباء الجوي ولكنه قد يساهم أيضًا في التلوث.

ما بعد الخطوات الإجرائية:

يجب التطهير الدقيق لجميع الأسطح باستخدام 70% كحول الأيزوبروبيل.

يتم التعامل مع جميع النفايات الطبية على أنها نفايات معدية.

اعتبارات عامة:

تعتبر التهوية المناسبة وتدفق الهواء النقي داخل العيادات في غاية الأهمية.

يوصى بشدة بالتنظيف الدقيق للأسطح مثل مقابض الأبواب والكراسي والمكاتب باستخدام 70٪ من كحول الأيزوبروبيل.

يتم اتخاذ تدابير مكافحة العدوى هذه لخلق بيئة آمنة للمرضى وعائلاتهم والعاملين بالعيادات ، لذا يرجى التأكد من اتباعها.

سيتم الإعلان عن التحديثات بشكل مستمر.